

AgroDATA Laboral

Versión 5.48

Guía de instalación y actualización

¡IMPORTANTE!

Por favor, LEA ATENTAMENTE este documento antes de efectuar el proceso de instalación de AgroDATA en cualquiera de sus ediciones Avanzada, Profesional o Básica.

Enero 2015/1

Copia de seguridad

Antes de efectuar la actualización a esta versión 5,48 es muy recomendable realizar una copia de seguridad de las carpetas C:\AgroBas, C:\AgroPro o C:\AgroData dependiendo de la modalidad del programa instalado. Si mantiene datos de empresas en otras carpetas distintas de las anteriores (dominios), se debe realizar copia de esas carpetas pues es en ellas donde residen los datos.

Esta actualización debe realizarse desde las versiones 5,10 a 5,47.

Proceso de actualización

Baje y guarde en el escritorio o cualquier otra carpeta temporal, el archivo correspondiente a su versión desde la página www.agromedia.es:

Versión básica	SetupBas548
Versión profesional	SetupPro548
Versión avanzada	SetupAv548

Una vez bajado el archivo, ejecútelo mediante doble pulsación de ratón y siga el asistente de instalación sin modificar los valores por defecto que aparezcan. El procedimiento es muy rápido, ya que consiste en la copia de tres archivos en las carpetas donde se localiza el programa.

También puede ejecutar la actualización una vez que el programa detecta automáticamente la disponibilidad de la misma. En este caso, siga las instrucciones que el mismo programa le irá dando. El archivo de actualización será bajado directamente sin necesidad de tener que acceder a la página mencionada.

Al ejecutar por primera vez AgroDATA después de ejecutado el procedimiento anterior, comenzará un proceso de actualización de los datos presentes en el formato de la versión anterior (5,10 a 5,47) a la nueva versión 5,48.

Si los datos se localizan en una carpeta distinta a la habitual (C:\AgroBas, C:\AgroPro o C:\AgroData) el programa, antes de efectuar la actualización, dará opción a cambiar al dominio último de trabajo. Se debe proceder entonces a efectuar el cambio al dominio propuesto. Al cambiar de dominio se da la opción a sobrescribir los datos presentes en este. Asegúrese de responder “NO” cuando se le pregunte sobre si desea sobrescribir los datos existentes.

El programa se cerrará al finalizar la actualización. Desde ese momento se podrá acceder normalmente a la aplicación en su versión 5,48.

Novedades de la nueva versión

En esta versión se incluyen los tipos y bases de cotización para el año 2015. Estos datos tienen carácter provisional en la medida en que, a la fecha de creación de este documento, no ha sido publicada la correspondiente Orden de Cotización para el año 2015.

Los tipos y bases incluidos en esta versión han sido tomados en unos casos y calculados en otros, partiendo de los datos recogidos en la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado. Hay que recalcar, tal como se señalaba en el primer párrafo, que estos datos son provisionales, pudiendo presentar diferencias con los que definitivamente sean fijados en la ya mencionada Orden de Cotización que se publique.

En caso de que finalmente existiesen diferencias entre los datos provisionales y los definitivamente publicados, se comunicaría oportunamente los pasos a dar para corregir dichas diferencias.

La necesidad por parte de muchos usuarios de elaborar hojas de salario desde los primeros días del mes de enero, nos ha movido al adelanto de esta revisión, aún corriendo el riesgo de tener que remodificar posteriormente uno o varios de los parámetros que rigen los cálculos del sistema de cotización mensual.

Les recordamos que el cambio de ejercicio de trabajo, debe realizarse para cada empresa accediendo al formulario que aparece al seleccionar la opción de menú “Archivo -> Gestión de empresas”. Una vez localizada la empresa cuyo ejercicio se pretende cambiar, hay que seleccionar la pestaña “Configuración” dentro del formulario, y desplegar la lista que aparece con el texto “Clave cotización actual” (en el caso de seleccionar el ejercicio 2015, este aparecerá en la lista con la clave 201501).

La figura 1 muestra claramente la posición del dato a cambiar.




Figura 1